











Bráð lyfjagjöf með sprautu við bráðan kortisólskort

AdrenalNET



Það sem þú þarft að gera ef þú heldur að bráður kortisólskortur sé til staðar
Hvernig undirbýrðu sprautugjöf við bráðum kortisólskorti?
og hvernig gefurðu sprautuna?

Fyrir frekari upplýsingar geturðu skoðað <https://adrenals.eu/video/og> horft á teiknaða mynd af “Hvernig virkar bráð sprauta við kortisólskorti!”

<p>1</p>  <p>Finndu það sem til þarf hjá sjúklingnum þ.e.a.s. Lyfjaglas með Solu-cortef, tóma sprautu og 2 mismunandi nálur. Jafnvel þó þú sért ekki 100% viss um að um bráðan kortisólskort sé að ræða, geturðu ekki valdið neinum skaða með lyfjagjöfni.</p>	<p>2</p>  <p>Lyfjaglassið með lyfinu</p>
<p>3</p>  <p>Ýttu lokinu fast niður, þannig að vökvinn blandist við duftið.</p>	<p>4</p>  <p>Blandaðu efninu varlega saman.</p>
<p>5</p>  <p>Það á ekki að freyða.</p>	<p>6</p>  <p>Þegar vökvinn er blandaður, seturðu grófari nálina á sprautuna.</p>
<p>7</p>  <p>Dragðu upp vökvann.</p>	<p>8</p>  <p>Skiptu síðan um nál og settu fínna nálina á sprautuna.</p>
<p>9</p>  <p>Láttu nálina vísa upp og sprautaðu varlega úr nokkrum dropum í gegn um nálina, þannig tryggirðu að ekkert loft er eftir í nálinni..</p>	<p>10</p>  <p>Stingdu nálinni djúpt inn í lærvöðvann til hliðar. Það er engin þörf á að fjarlægja föt.</p>

Þeim sem er í bráðum kortisólskorti mun líða betur á innan við 30 mínútum, en þú skalt alltaf hringja í neyðarlínuna (112 í flestum löndum Evrópu) og nálægt sjúkrahús til að fá frekari hjálp.